

## COMPUTER ANFORDERUNGEN

**Was sind die empfohlenen und technischen Voraussetzungen, damit Ihr Computer diese virtuelle Anwendung abspielen kann:**

### **PC Computer:**

Windows XP, Windows 7, Windows Vista

Intel Core Duo oder ein äquivalenter Prozessor oder zumindest Intel Pentium 4/Amd Athlon

Nvidia Geforce 6 oder höher

2 GB RAM

Standard Webcam

### **MAC Computer:**

Intel basierende Macs mit OSX10.5 Leopard und höher

1 GB RAM

**Was sind die richtigen Einstellungen für Ihre Webcam am Computer?**

### **Für PC Nutzer:**

- Evtl. müssen die Webcam-Einstellungen für eine optimale Nutzung angepasst werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Webcam angeschaltet ist.
- Installieren Sie die Anwendung auf Ihrem Computer und doppelklicken Sie auf die gespeicherte bellaluce Verknüpfung auf Ihrem Desktop.
- Nach dem Öffnen erscheint links oben auf Ihrem Bildschirm ein Bedienungsfeld.
- Wählen Sie **„Datei“ bzw. „File“**
- Damit öffnen Sie die Einstellungen zur Webcam.
- Vergewissern Sie sich, dass folgende Punkte geprüft sind: **„Flip Vertical“ und „Flip Horizontal“**.
- Ihre angeschlossene Webcam wird unten im Dialogfeld angezeigt.
- Zum Anpassen der Einstellungen wählen Sie bitte **„Available Formats“**. Wählen Sie eine der empfohlenen Auflösungen: 800x600, 960x720 oder 1280x720.
- Jetzt wählen Sie die höchste Bildfrequenz (FPS): 30fps wird empfohlen.
- Für weitere Anpassungen klicken Sie auf **„Properties“** und passen die Einstellungen manuell an. Bitte nehmen Sie hier zusätzlich die Bedienungsanleitung Ihrer Webcam zur Hand.

### **Für Mac Nutzer:**

- Die Webcam Einstellungen sind alle vorinstalliert und können nicht geändert werden